

別紙  
設定表

		パソコン表示 (サンプルの横幅960px)	スマートフォン表示	備 考	
ヘッダー	画面トップからの高さ	90px	110px		
	色コード	背景色 #ffffff 文字色 #222222	背景色 #ffffff 文字色 #222222		
	各種リンク	フォントサイズ	サイズ 13px 行高 24px	-	
		配置座標	トップから10px	-	
	サイトマップリンク	縦横幅	100 × 25	-	
		色コード	背景色 #dfe0e6 文字色 #002063	-	
		配置座標	トップから43px 各種リンクとの間隔9px 検索窓との間隔10px	-	
	検索窓	縦横幅	320 × 25px	高さ 25px 幅は画面サイズに従って可変	
		検索ボタン	幅 60px 背景色 #002063 文字色 #ffffff	幅 60px 背景色 #dfe0e6 文字色 #002063	
		配置座標	トップから43px 各種リンクとの間隔9px サイトマップリンクとの間隔10px	トップから65px メニューボタンとの間隔10px	
	ヘッダー左側に配置する局名	画像の縦横サイズ	最大460 × 45px	パソコン表示によるものを適宜縮小表示	パソコン表示版はサンプル(東京都)サイトで表示した場合の例 (横幅960px)
		シンボルマークの画像データ	別添の「関連データ」内に格納	パソコン表示によるものを適宜縮小表示	
		東京都グリーン・グレーのカラーコード	グリーン: #009f40 グレー: #595959	グリーン: #009f40 グレー: #595959	
		配置	ヘッダー上下中央	ヘッダー上下中央	
	メニューボタン	サイズ	-	45 × 45px	
配置座標		-	トップから10px		

# 設定表

		パソコン表示 (サンプルの横幅960px)	スマートフォン表示	備 考	
グローバルナビゲーション	高さ	50px	45px		
	トップアイコンの画像データ	データは別添「関連データ」内に格納	-		
	トップアイコンのalt	空にする (alt="")			
	色コード	背景色 #002063 文字色 #ffffff	背景色 #ffffff 文字色 #222222		
	見出しテキストのフォントサイズ	サイズ 14px 行高 24px	サイズ 14px 行高 24px		
	見出し選択時のアクション	背景色 #ffffff 文字色 #002063	背景色 #d2d8f7 文字色 #222222		
	配置座標	トップから90px 検索窓との間隔12px	-		
スマートフォン表示版メニュー	全体	カラーコード	-	背景色 #002063	
	上部リンク	フォントサイズ	-	サイズ 14px 行高 24px	
		カラーコード	-	背景色 #3e4770 文字色 #ffffff	
		間隔	-	上下10px 左右5px	
		選択時のアクション	-	背景色 #5c6591 文字色 #ffffff	
	下部リンク	フォントサイズ	-	サイズ 13px 行高 24px	
		選択時のアクション	-	下線を削除	
	閉じるボタン	サイズ	-	160 × 35px	
		カラーコード	-	背景色 #ffffff 文字色 #002063	

# 設定表

			パソコン表示 (サンプルの横幅960px)	スマートフォン表示	備 考
フッター1	「ページの先頭へ戻る」	リンクのサイズ	160 × 40px	160 × 35px	
		フォントサイズ	サイズ 13px 行高 24px	サイズ 13px 行高 24px	
		選択時のアクション	透過 60%	透過 60%	
	①濃紺	高さ	掲載量によって可変	掲載量によって可変	
		カラーコード	#002063	#002063	
	コピーライト	フォントサイズ	サイズ 13px 行高 16px	サイズ 13px 行高 16px	
		カラーコード	背景色 #002063 文字色 #ffffff	背景色 #002063 文字色 #ffffff	
	②紺色	高さ	掲載量によって可変	掲載量によって可変	
		カラーコード	#3e4770	#3e4770	
	テキストリンク	高さ	40px	2行時71px	
		フォントサイズ	サイズ 13px 行高 24px	サイズ 13px 行高 24px	
		カラーコード	背景色 #3e4770 文字色 #ffffff	背景色 #3e4770 文字色 #ffffff	
		リンク間の縦棒	サイズ 20 × 1 カラーコード #999999 左右マージン 15px	非表示	
		選択時のアクション	下線を削除	下線を削除	

# 設定表

		パソコン表示 (サンプルの横幅960px)	スマートフォン表示	備 考
③グレー	高さ	掲載量によって可変	掲載量によって可変	
	カラーコード	#dfe0e6	#dfe0e6	
SNSバナーの画像データ		別添の「関連データ」内に格納	別添の「関連データ」内に格納	
SNSバナー	サイズ	最大225 × 50px 以降は画面サイズに従って可変	最大170 × 170px 以降は画面サイズに従って可変	4カラムとなる。 パソコン用とスマートフォン用の2種類の画像を用意する。 パソコンとスマートフォンで画像を切り替える。
	上下左右間隔	20px	5px	
	配置座標	フッタートップから229px コンテンツリンクから20px	-	
	選択時のアクション	透過 60%	透過 60%	
PCサイト/SPサイト 切り替えボタン	サイズ	高さ 80px	高さ 40px	切替処理の記述方法は、マルチデバイス対応の実装方法によって異なるため、各サイトの実装方法に合わせて変更すること。
	フォントサイズ	サイズ 28px 行高 48px	サイズ 14px 行高 24px	
	カラーコード	背景色 #dfe0e6 文字色 #002063	背景色 #dfe0e6 文字色 #002063	
	配置座標	コピーライトから20px	コピーライトから10px	
	選択時のアクション	透過 60%	透過 60%	

# 設定表

		パソコン表示 (サンプルの横幅960px)	スマートフォン表示	備 考	
フッター2	スライドバナー	サイズ	225 × 60px	パソコン表示によるものを適宜縮小表示	横幅は固定だが高さは可変となる。 高さが違うバナーを含む場合は上下中央表示となる。
		左右間隔	20px	5px	
		配置座標	フッタートップから20px	-	
		選択時のアクション	透過 60%	透過 60%	
	スライド移行ボタン	サイズ	10 × 10px	10 × 10px	
		色コード	ボーダー 2px #8a8d99 背景色 #ffffff 文字色 #222222	ボーダー 2px #8a8d99 背景色 #ffffff 文字色 #222222	
		アクティブ時の色	ボーダー #002063 背景色 #002063 文字色 #ffffff	ボーダー #002063 背景色 #002063 文字色 #ffffff	
		左右間隔	10px	10px	
		配置座標	フッタートップから95px バナー下部から15px	-	
	スライド再生・停止ボタン	サイズ	30 × 16px	30 × 16px	
		背景色	再生ボタン #002063 停止ボタン #3e4770	再生ボタン #002063 停止ボタン #3e4770	
		文字色	文字色 #ffffff	文字色 #ffffff	
		配置座標	フッタートップから92px バナー下部から12px	-	
	コンテンツへのリンク	サイズ	237 × 40px	高さ40px 幅は画面サイズに従って可変	
		フォントサイズ	サイズ 14px 行高 25px	サイズ 14px 行高 25px	
		色コード	背景色 #ffffff 文字色 #002063	背景色 #ffffff 文字色 #002063	
		上下左右間隔	4px	5px	
		配置座標	フッタートップから125px スライド停止ボタンから17px	-	
		選択時のアクション	背景色 #002063 文字色 #ffffff	背景色 #002063 文字色 #ffffff	